

Installation

Unbedingt vor der Installation Norton Antivirus* ausschalten, da die MS SQL Express Datenbank von Microsoft* sonst nicht ordnungsgemäß installiert wird!

Als erstes muss das Zip-Archiv entpackt werden (z.B. mit dem Programm Winzip oder Winrar, Windows XP bringt einen Zip-Entpacker von Haus aus mit). Unter den entpackten Dateien befinden sich zwei Ordner *SQL-Server_1.Installationsschritt* und *JTL-Wawi_2.Installationsschritt*. Starten Sie zunächst die Installationsdatei *SQLEXPRESS_DEU.exe* im *SQL-Server_1.Installationsschritt* Ordner - damit wird die Datenbank installiert. Als nächstes starten Sie *setup.exe* im *JTL-Wawi_2.Installationsschritt* Ordner.

Installation vom Upgrade

Zunächst muss das Zip-Archiv entpackt werden (z.B. mit dem Programm Winzip oder Winrar, Windows XP bringt einen Zip-Entpacker von Haus aus mit). Danach muss die Datei **JTL-Wawi.exe** ins Installationsverzeichnis von JTL-Wawi (normalerweise C:\Programme\JTL-Software\JTL-Wawi) auf allen Clients kopiert und somit die alte **JTL-Wawi.exe** dort überschrieben werden. Nun kann man JTL-Wawi wie gewohnt über das Startmenü starten. Die ältere zweite Komponente *eS_Updater.exe* wurde nun in das Hauptprogramm integriert, somit entfällt dieser Schritt.

Für die Upgradeinstallation muss nicht der Norton Antivirus ausgeschaltet werden.

Erste Schritte

Beim ersten Start von JTL-Wawi wird nach den Datenbankverbindungsdaten gefragt. Somit ist es möglich für mehrere Arbeitsplätze den gleichen Datenbankserver anzugeben, um mit dem gleichen Datenbestand zu arbeiten. Der Datenbankserver wird mit Ausnahme von der JTL-Wawi Clientversion immer mitinstalliert.

Die voreingestellten Serverdaten lauten:

DSN = eazy

User = sa

Passwort = sa04jT14

Findet JTL-Wawi den Datenbankserver, so erscheint der Benutzerlogin. Standardmäßig ist der Benutzer *admin* bereits vorhanden.

Benutzername = admin

Passwort = pass

Beide Passwörter sollten unbedingt geändert werden, da es sich um Standardvorgaben unsererseits handelt - Es ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Das Passwort des Benutzers *admin* zum Einloggen in JTL-Wawi kann in der Benutzerverwaltung geändert werden. Das Passwort des Datenbank-Administrators wird gemäß dieser Anleitung geändert: Datenbankpasswort ändern

Nach erfolgreichem Login werden die Standardeinstellungen für JTL-Wawi abgefragt.